



Инструкция по эксплуатации Texel Studio

(установка Texel Studio осуществляется компанией изготовителем)

1. Запускаем программу.



2. Жмем на клавишу «Open» и открываем файл с расширением .scan.



3. Для цветокоррекции скана жмем на клавишу «Color Correction» и вносим настройки вручную, либо выбирая из существующих пресетов.
4. Для экспорта 3D модели жмем клавишу «Export» и выбираем необходимый формат (PLY или STL). Можно сделать экспорт цветной модели либо монохромной.
5. Для того, чтобы отсечь подиум, жмем «Trim Stand».